






اخواني الاعزاء اذا لا يوجد عنكم اللغة العربية في اجهزكم تعالوا معي لكي نحصل عليها مجانا من السيستم واتبعوا معي الخطوات بموجب الصور المرفقة

1. اضغط على ستارت يسار الشاشة الخصرء
2. اضغط كونترول بنيل لفتح شاشة مايلي




3. اضغط مرتين دبل كلك على الايقونة المؤشرة في الصورة فنتفتح عندك النافذة التالية
4. قم باختيار الخيار الاوسط لغات او لانجويج او سبروك حسب اللغة الموجودة عندكم
5. ضع اشارة صح خضراء في المربع الصغير الاعلى في الصورة واضغط على ابلاي او فيركستيل بالسويدي للتفعيل ففي هذه الحالة يطلب منك سيدي الاكس بي
6. ادخل سيدي الاكس بي في الجهاز واضغط او كيرح تتحمل مجموعة اوراق ويطلب منك اطفاء واعادة تشغيل الجهاز





7. افتح نفس النافذة من الكونترول بنيل واختار الاختيار الاول كما مؤشرفي الصورة واختار اللغة العربية واضغط ابلاي او فيركستيل حسب اللغة الموجودة عندكم ويعدها اضغط او كيبيني
8. في هذه الحالة ستظهر عندك قرب الساعة في الشريط الازرق ثلاث لغات سويدي وانكليزي وعربي ولتغيير اللغة للكتابة اضغط
alt+shift
9. واذا لم يظهر شريط اللغات في الشريط الازرق قم بما يلي ضع
الماوس على الشريط الازرق واضغط باليمين وليس باليسار انتبه
واختار بموجب الصورة المرفقة




7. افتح نفس النافذة من الكونترول بنيل واختار الاختيار الاول كما مؤشر في الصور
واختار اللغة العربي واضغط ابلاي او فيركستيل حسب اللغة الموجودة عندكم
ويعددها اضغط او كيبببببب

8. في هذا المثل استخدم عندك قرب الساعة في الشريط الازرق ثلاث لغات سويدية


لتغيير اللغة للكتابة اضغط alt+shift

اللغات في الشريط الازرق قم بما يلي ضع الماوس على
ضغط باليمين وليس باليسار انتبه واختار



10. في هذه الحالة ستكون واجهة التطبيق للكمبيوتر باللغة السويدية اي يعني
الكلمات في بعض البرامج غير مقروءة وخصوصا في البالتاك واذا تريدوا تغيير
ذلك اتبعوا ماييلي

11. اتبع نفس العملية من الكونترول بنيل افتح نفس النافذة وقم بمايلي حسب
الصورة



في هذه الحالة لازم اعادة تشغيل الجهاز لتتم العملية حسب الاصول وتدللون يلغالين اني بالخدمة واي برنامج اني حاضر للمشرح المصور

عباس الشكرجي ابو ياسر